


Технология проведения экзаменов по «Иностранные языки (устная часть)»

Выступающий : Акшенцев Леонтий
Андреевич

Программное обеспечение для проведения экзамена. Выбор версии.



- ✓ **Стандартная версия** – обеспечивает процедуру сдачи экзамена с ограничением по времени подготовки и ответа на каждое задание;
- ✓ **Версия для участников с ОВЗ** – обеспечивает процедуру сдачи экзамена с ограничением общей длительности экзамена для одного участника в 45 минут.

Важно!

На одном компьютере может быть установлена только одна из версий Станции записи ответов ОГЭ: **Стандартная версия** или **Версия для участников с ОВЗ**.

Настройка аудио оборудования средствами операционной системы

Перед запуском Станции записи ответов ОГЭ необходимо выполнить проверку выбранных параметров настроек динамиков и микрофона.

- установите громкость динамиков не выше 75% от максимальной;
- установите уровень микрофона на максимальное значение – 100;
- установите усиление микрофона на минимальный уровень уровне – 0.0Дб
- проверьте настройки параметров разрядности и частоты дискретизации. Для оптимального качества записи и быстрогодействия рекомендуется использовать один из следующих вариантов:
 - ✓ 2 канал, 16бит, 44100Гц (компакт-диск);
 - ✓ 2 канал, 16 бит, 48000 Гц (Диск DVD).

Важно!


В случае плохого качества записи попробуйте включить: подавление шума, подавление эха и др. состав эффектов зависит от аудио оборудования.

Станция записи ответов ОГЭ

Важно!


Перед запуском Станции записи ответов ОГЭ убедитесь в отсутствии на компьютере действующих сетевых подключений.

Работа со Станцией записи ответов ОГЭ при наличии сетевых подключений, включая Wi-Fi соединения **запрещена**.



Перед каждым запуском Станции записи ответов ОГЭ необходимо ввести пароль технического специалиста. (**12345678**)

Окно управления экзаменами



1. Информация о ППЭ

Используйте ссылку «Изменить» для ввода информации о коде региона, коде ППЭ и номере компьютера станции записи.

2. Начать новый экзамен.

В случае начала технической подготовки рабочего места к новому экзамену нажмите кнопку «Новый экзамен». В результате будет запущено автоматизированное рабочее место технического специалиста.

3. Продолжить экзамен.

В случае если вы хотите продолжить работу со Станцией записи ответов ОГЭ по экзамену, начатому ранее, нажмите на ссылку с датой и предметом соответствующего экзамена.

4. Удалить экзамен.

Для экзаменов, соответствующих этапу «Тренировка», доступна функция удаления.

5. Нештатное завершение

В случае закрытия Станции записи ответов ОГЭ во время проведения экзамена доступна функция *нештатного* завершения, которая позволяет сразу перейти к этапу выгрузки ответов.

Информация о рабочем месте

Станция записи ответов ОГЭ АРМ Технического специалиста (версия 3.0)

Информация о рабочем месте

00 -

Необходимо ввести код региона, код ППЭ, № аудитории, № компьютера и места в аудитории, в которой установлена система и выбрать экзамен, который будет проводиться.

Этап: Дата экзамена: № компьютера: 000
Код региона: 00 Код ППЭ: 0000 № аудитории: 0000 № места: :

Информация о рабочем месте

Техническая подготовка
Загрузка ключа доступа к КИМ

Системный диск: С:\
Доступно: 257ГБ
(достаточно для записи ответов)

Введите код региона, код ППЭ, № компьютера, № аудитории и места в аудитории, на котором будет проводиться экзамен.

Код региона: ОУ, находящиеся за пределами

Код ППЭ:

№ компьютера: Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

№ аудитории: Резервная станция

Место в аудитории :
Ряд: Место:

Выберите этап, предмет и дату проведения экзамена

Этап:

Предмет:

Дата экзамена:

1. Укажите сведения о местоположении станции:

1.1 Ведите код региона, код ППЭ и № компьютера, если они не были введены ранее при вводе информации о ППЭ;

1.2 Заполните поле **№ Аудитории**, поля **Ряд** и **Место** в случае настройки основной станции записи ответов;

1.3 Установите флажок Резервная станция при настройке резервной станции записи ответов, в этом случае поле № Аудитории недоступно для заполнения, а поле Ряд будет заполнено значением по умолчанию - Р.

Важно!

Рекомендуется всем резервным станциям давать сквозную нумерацию вида Р-1, Р-2 и т.п. Номер аудитории для резервной станции будет предложено заполнить после загрузки ключа доступа к КИМ.

Информация о рабочем месте

2. Укажите сведения об экзамене, на котором будет использоваться Станция записи ответов - этап, предмет и дату экзамена.
3. После того, как заполнены все поля, можно перейти к следующему этапу, нажав на кнопку «Продолжить».

Важно!

Проконтролируйте, что поля Код региона, Код ППЭ и № Аудитории заполнено верно, т.к. изменение любых реквизитов после загрузки ключа невозможно.

Техническая подготовка и контроль технической готовности

► Системное время

Убедитесь, что на рабочей станции установлено правильное текущее системное время, данное время будет фиксироваться в сопроводительных документах, а также в электронных актах и журналах, передаваемых на федеральный портал.

► Загрузка КИМ

Укажите путь доступа к папке, содержащей КИМ, нажав на кнопку «Загрузить».

- ✓ Убедитесь, что по выбранному пути находится архив, соответствующий настройкам станции.


Файл архива с КИМ должен иметь наименование вида:

<Код региона>_<Код предмета>_<Дата проведения экзамена>.zip

При необходимости укажите правильный путь к папке с архивом с КИМ.

► Аудиоустройства

Проведите настройку микрофона компьютерной гарнитуры, которая будет использоваться на рабочем месте при проведении устного экзамена, нажав на кнопку «Настройка». В результате откроется окно следующего вида:



Техническая подготовка и контроль технической готовности. Тестовая запись

Проведите тестовую аудиозапись и проверьте ее качество, нажав на кнопку «**Выполнить тестовую запись**». В результате откроется окно.

Тестовая запись выполняется с целью нагрузочного тестирования рабочей станции и предварительной оценки качества записи ответов. Запись выполняется автоматически в течение 30 секунд по 15 секунд на каждую страницу. Перед началом записи, переходе к следующей странице и завершением записи прозвучит соответствующее сообщение диктора.

Станция записи ответов ОГЭ АРМ Технического специалиста (версия 1.7)

Проверка качества записи
Проверка аудиооборудования



29 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)


Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2017
Код региона: 01 Код ППЭ: 3224 № аудитории: 0129 № места: А:1

Проверка качества записи

Запись тестового сообщения


Тестовая запись выполняется с целью нагрузочного тестирования рабочей станции.

1. Нажмите «», после этого Вам будет необходимо прочитать двухстраничный текст, имитирующий КИМ.
2. Запись выполняется автоматически в течение 30 секунд, по 15 секунд отводится на каждую страницу.
3. Прослушайте сделанную запись, нажмите кнопку «» :
Если запись сделана качественно и тестовое сообщение отчётливо слышно: звук не прерывается и не искажён, то нажмите кнопку «Выполнено».

 _____ 00:00

[О программе](#) [Назад](#)

Техническая подготовка и контроль технической готовности. Тестовая запись




► Если запись сделана **качественно** нажмите кнопку «**Выполнено**» в открывшемся диалоговом окне, которое появится после завершения прослушивания.

► В случае **плохого** качества записи в диалоговом окне «Проверка качества записи» нажмите кнопку «**Отмена**».

Важно!

После изменения любых настроек необходимо повторить запись тестового сообщения.

Техническая подготовка и контроль технической готовности. Отображение КИМ



Убедитесь, что демонстрационный вариант КИМ корректно отображается на мониторе компьютера, нажав на кнопку **«Просмотр тестового КИМ»**. В результате откроется экран для просмотра КИМ.

Важно!

Основными критериями качества отображения страниц демонстрационного варианта КИМ являются:

- отображение КИМ на весь экран, за исключением кнопок навигации,*
- четкое отображение и читаемость текста.*

Техническая подготовка и контроль технической готовности. Код активации экзамена

- Сформируйте отчет с кодом активации экзамена для ответственного организатора в соответствующей аудитории проведения.

Важно!

Код активации вводится на Станции записи ответов ОГЭ организатором в аудитории для инициализации процесса сдачи экзамена участником.

Данный код технический специалист должен выдать ответственным организаторам в каждой аудитории проведения в день устного экзамена не менее чем за час до его начала.

Нажмите кнопку «**Отчет**», в результате будет сформирован png-файл с отчетом, в котором приведен код активации экзамена для соответствующей аудитории.

Код активации экзамена:
дата 01.01.2017, предмет 29 - Английский язык (устный)

Данный код необходимо передать ответственному организатору в
АУДИТОРИЮ НОМЕР: 0123

КОД АКТИВАЦИИ ЭКЗАМЕНА: 7173

Сформированный файл отчета следует перенести на рабочую станцию с принтером, распечатать его и выдать в день экзамена ответственному организатору в соответствующей аудитории проведения.

Техническая подготовка и контроль технической готовности. Паспорт станции записи

Паспорт станции записи

Паспорт станции записи №

Инвентарный номер:	<input type="text" value="Укажите, если имеется"/>
Отображение тестового КИМ:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Качество звучания голоса диктора:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Наличие фоновых шумов в ответе:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Наличие прерываний в ответе:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Громкость записи ответа:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Соответствие техническим требованиям: Технические требования	<input type="radio"/> Соответствует <input type="radio"/> Не соответствует
Заключение технического специалиста о возможности использования рабочей станции для проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»):	
	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да

1. В поле «Паспорт станции записи №» укажите номер, которым Вы сможете идентифицировать данную рабочую станцию.
 2. В поле «Инвентарный номер» укажите инвентарный номер станции, если он известен.
 3. Отметьте соответствующий переключатель для оценки результата технической подготовки:
- ✓ Отображение тестового КИМ
 - ✓ Качество звучания голоса диктора
 - ✓ Наличие фоновых шумов в ответе
 - ✓ Наличие прерываний в ответе
 - ✓ Громкость записи ответа
 - ✓ Соответствие техническим требованиям

Техническая подготовка и контроль технической готовности. Паспорт станции записи

Паспорт станции записи

Паспорт станции записи №

Инвентарный номер:	<input type="text" value="Укажите, если имеется"/>
Отображение тестового КИМ:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Качество звучания голоса диктора:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Наличие фоновых шумов в ответе:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Наличие прерываний в ответе:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Громкость записи ответа:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Соответствие техническим требованиям:	<input type="radio"/> Соответствует <input type="radio"/> Не соответствует
Технические требования	
Заключение технического специалиста о возможности использования рабочей станции для проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»):	
	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да

4. Отметьте переключатель, соответствующий заключению о возможности использования рабочей станции.
- ✓ Нет – рабочую станцию нельзя использовать для проведения экзамена,
 - ✓ Да – рабочую станцию можно использовать для проведения экзамена без ограничений,

Сохраните паспорт, нажав на кнопку «**Сохранить паспорт**».

В результате будет предложен вариант выбора носителя для сохранения паспорта. Паспорт будет сохранен на носитель в автоматически созданную папку «PPE_Export». Паспорт будет сохранен в формате pdf для последующей печати и в формате xml.

Загрузка ключа доступа к КИМ

На данном этапе проводится загрузка на Станцию записи ответов ОГЭ ключа доступа к КИМ. Данная процедура выполняется в день проведения устного экзамена.

Важно!

Перед загрузкой ключа доступа еще раз убедитесь в правильности реквизитов: Код региона, код ППЭ, № аудитории и № места. При необходимости вернитесь на предыдущие страницы с помощью кнопки «Назад» и укажите верные названия.

После загрузки ключа изменить данные реквизиты будет невозможно.

The screenshot shows a web application window titled "Станция записи ответов ОГЭ АРМ Технического специалиста (версия 1.7)". The main heading is "Загрузка ключа доступа к КИМ" with a sub-note: "Действие выполняется в день экзамена. В систему необходимо загрузить ключ доступа к КИМ".

On the right side, there is a header for "29 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)" and a table of exam details:

Этап:	Тренировка	Дата экзамена:	01.01.2017				
Код региона:	01	Код ППЭ:	3224	№ аудитории:	0129	№ места:	A:1

The main content area has a sub-heading "Загрузка ключа доступа к КИМ" and an information icon with the text: "В день проведения экзамена выполните загрузку ключа доступа к КИМ, либо введите пароль доступа к КИМ". Below this is a button labeled "Загрузить ключ доступа к КИМ".

At the bottom, there are three navigation buttons: "< Назад", "Продолжить >" (highlighted in green), and "Закрыть".

После успешной загрузки ключа доступа к КИМ нажмите кнопку «**Продолжить**» после чего автоматически откроется экран запуска автоматизированного рабочего места организатора (далее – АРМ Организатора).


Важно!

Ключ активации КИМ будет направлен в 8:00 в день экзамена по защищенному каналу связи!

Ввод пароля доступа к КИМ

В случае отсутствия интернет-соединения в день экзамена необходимо получить пароль от РЦОИ, позволяющий активировать КИМ.

1. Обратитесь в РЦОИ для получения пароля доступа к КИМ.
2. Нажмите кнопку **«Ввод пароля доступа к КИМ»**. В результате откроется окно для ввода пароля доступа к КИМ.



Пароль доступа к КИМ

Введите пароль доступа к КИМ

Сохранить

Отмена

После успешного ввода пароля доступа к КИМ нажмите кнопку **«Продолжить»** после чего автоматически откроется экран запуска автоматизированного рабочего места организатора